

Bondisplay

Allgemein

! INFO

Lizenzpflichtiges Modul. Pro Anschluss.

! ACHTUNG - BONDISPLAY "NEU - AB VERSION 16.08"

Es wird .NET 4.8 benötigt

Für die Ansteuerung muss ein PC installiert werden (Bildschirmauflösung mindestens 1920px x 1080px). Ebenfalls müssen alle Schritte erfolgen wie bei einer regulären Kasse. Siehe [Installation](#).

Falls es **mehr als 1 Kassenverzeichnis** gibt, welches auf ein Bondisplay zugreifen soll, ist es notwendig unter "*Einstellungen → Einstellungen allgemein → Schnittstellen*" beim Punkt "*Bondisplay*", den [Pfad](#) des anderen Kassenverzeichnisses anzugeben.

Beschreibung der genauen Funktionsweise siehe [Handbuch MELZER X3000](#) - Kapitel "[Bondisplay](#)".

Einstellungen BonDisplay

Neue Arbeitsstation für das Bondisplay anlegen.
Auf dieser Arbeitsstation folgende Einstellungen setzen:

Einstellungen → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Allgemein](#)"
 - [Arbeitsplatz Art](#): Büroplatz (andere Settings haben keinen Einfluss)
- Registerkarte "[Formulare](#)"
 - Bonformulare für Küchenbon beim jeweiligen Bontyp einfügen (z.B. `80MM-KU.MRT`)
 - Boneinstellung anpassen (⚙ → Sammelbon mit/ohne Mengensammlung etc.)
- Registerkarte "[Transfer](#)"
 - [Transferprogramm Funktion](#): "sonstige Funktion"
 - [Spezifizierung](#): "Bondruck BonDisplay"
- Registerkarte "[Bondisplay](#)"
 - Hier können diverse Einstellungen für das Bondisplay vorgenommen werden. Für mehr Informationen dazu, siehe [Handbuch MELZER X3000](#) - Kapitel "[Bondisplay](#)".

Einstellungen andere Arbeitsplätze

Für jede Arbeitsstation welche mit dem Bondisplay kommunizieren soll, müssen folgende Schritte beachtet werden.

Einstellungen → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Formulare](#)"
 - Bei allen Bons die am BonDisplay aufscheinen sollen, muss in der Spalte "*BonDisp*" die WSNR¹ des BonDisplays eingetragen werden.
 - Es sollte ebenfalls der Küchenbondrucker mit entsprechenden Bonformular eingetragen werden, damit beim aktivieren des Parameters "*Bondisplay deaktiviert (Bons werden sofort gedruckt)*"², die Bons am hinterlegten Drucker gedruckt werden. Diese Funktion ist Hilfreich falls das BonDisplay ausfällt/defekt ist.
 - Parameter "[BonDisp: Nur Gang 1 sofort anzeigen](#)"; ist dieser Parameter aktiviert, wird am BonDisplay nur der erste Gang sofort angezeigt, alle weiteren Gänge können vom Bediener über den Funktionsartikel "*Gang abrufen*" abgerufen werden.

Stammdaten → Artikelverwaltung → Artikel

- Registerkarte "[Grunddaten](#)"
 - "**Druckerzuordnung**": Entsprechenden Drucker ("ABCDEFGH") welcher eine *BonDisp* Nummer hinterlegt hat, eintragen.
(Bei umfangreichen Änderungen, empfiehlt sich das [Artikeländerungsprogramm](#))
- Registerkarte "[BonDisplay](#)"
 - "*BonDisp Farben*"
Dem Artikel eine andere Farbe zuweisen mit welcher er am BonDisplay aufscheint (zB. Gang-Bezeichnungen: Hintergrund Blau etc.).
 - "[Ab dieser Menge am BonDisplay Artikel vorübergehend sperren](#)"
Wenn der Artikel X-mal am Bondisplay vorhanden ist, wird dieser vorübergehend gesperrt.
 - "*Artikel wegen Erreichens der max. Menge vorübergehend gesperrt*"
Bei Aktiven Parameter, muss der Artikel manuell freigegeben werden.
 - "*Wenn Menge wieder auf diesen Wert sinkt, Artikel wieder freigegeben*"
Wenn der Artikel nur mehr X-mal am Bondisplay vorhanden ist, wird dieser wieder freigegeben.
 - "*Bei Freigabe Message an alle Bediener*"
Bei Aktiven Parameter, wird eine Nachricht an alle Bediener übermittelt, das der Artikel wieder verfügbar ist.

Funktionsartikel für das BonDisplay

BonDisplay VIP Bon

Stammdaten → Artikelverwaltung → Artikel

- Registerkarte "Grunddaten":
 - Der Artikel **VIP-Bon** muss als "Artikel als Beilage verwenden" definiert sein.
- Registerkarte "BonDisplay":

Wird ein Artikel mit der Eigenschaft "BonDisplay VIP Bon" boniert, wird der Bon an **erster Stelle gereiht**.

Achtung: Auch bei Teilabruf des Tisches wird der Bon an erster Stelle angezeigt.

BonDisplay Gang abrufen

Stammdaten → Artikelverwaltung → Artikel

Wird ein Artikel mit dieser Eigenschaft boniert, wird der entsprechende Gang (laut *Sortierkennzeichen*) am BonDisplay abgerufen.

Hierfür muss pro Gang ein **Artikel** für den **Abruf** des Ganges angelegt werden (zB.: "Abruf Vorspeise").

Dieser Artikel kann auch im Nummernkreis der Kommentarartikel sein (Nr. 9900 - 9999).

- Registerkarte "Grunddaten":
 - *Druckerzuordnung* mit dem entsprechenden Drucker, welcher ein BonDisp Nummer hinterlegt hat, eintragen.
- Registerkarte "Diverses":
 - "Sortierkennzeichen für: Bondruck": Sortierkennzeichen für gewünschten Gang eintragen
 - "*Preis-0 darf boniert werden*"

❗ HINWEIS

Mithilfe des folgenden **param.ini** Eintrags können am Bondisplay Artikel ohne Gang sofort als abgerufen markiert werden:

```
[BONDISPLAY]
ARTIKEL_OHNE_GANG_ABRUFEN=1
```

Funktionstaste 'BonDisplay Nachbestellung'³

Wenn dieser Artikel mit boniert wird, wird der entsprechende Bon am Display nach dem letzten gefundenen Bon mit derselben Tischnummer eingereiht und mit einer Überschrift „Nachbestellung“ versehen.

Stammdaten → Artikelverwaltung → Artikel

- Registerkarte "[Grunddaten](#)":
 - "[Artikel als Beilage verwenden](#)"
- Registerkarte "[Diverses](#)":
 - "Preis-0 darf boniert werden"

Funktionstaste 'Abholzeit'

Wenn dieser Artikel mit boniert wird, wird der Bon mit der Überschrift "*Abholzeit XX:XX*" versehen. Um die Zeit zu ändern bzw. zu löschen, den Artikel abermals bonieren.

Stammdaten → Artikelverwaltung → Artikel

- Registerkarte "[Grunddaten](#)":
 - *Druckerzuordnung* mit dem entsprechenden Drucker, welcher ein BonDisp Nummer hinterlegt hat, eintragen.
- Registerkarte "[Diverses](#)"
 - "**Funktionstaste 'Abholzeit'**" aktivieren.

Funktionstaste 'Lieferzeit'

Wenn dieser Artikel mit boniert wird, wird der Bon mit der Überschrift "*Lieferzeit XX:XX*" versehen. Um die Zeit zu ändern bzw. zu löschen, den Artikel abermals bonieren.

Stammdaten → Artikelverwaltung → Artikel

- Registerkarte "[Grunddaten](#)":
 - *Druckerzuordnung* mit dem entsprechenden Drucker, welcher ein BonDisp Nummer hinterlegt hat, eintragen.
- Registerkarte "[Diverses](#)"
 - "**Funktionstaste 'Abholzeit'**" aktivieren.

❗ **TRANSFERPROGRAMM BONDISPLAY**

Das Transferprogramm des Bondisplay kann nicht für den Tagesabschluss verwendet werden. Es dient lediglich zur Verarbeitung der Druckaufträge.

1. WSNR = Workstationnummer/Arbeitsplatznummer, zB 021. ➞
2. Parameter befindet sich unter: [Stammdaten → Einstellungen pro Arbeitsplatz \(betreffendes Bondisplay wählen\) → Bondisplay](#). ➞
3. Funktion nur in **Bondisplay Neu** verfügbar. ➞