

Bedienerabrechnung

Die Bedienerabrechnung liefert eine Auswertung, auf deren Grundlage die Abrechnung mit dem jeweiligen Bediener erfolgen kann.

Bei **Stammdaten - Einstellungen allgemein - Allgemein: Bedienerabrechnung** finden sich mehrere Optionen, welche Informationen auf der Bedienerabrechnung angeführt werden sollen, wie die Darstellung erfolgen soll und welche Zusatzfunktionen verfügbar sein sollen (z.B. Eingabe des Kassen-Ist-Bestandes). S. auch **Stammdaten - Bediener - Erweitert - Diverses: Bedienerabrechnung**.

Bedienerabrechnung

Kassendatum: 16.06.2021

Datum von-bis 16.06.2021 16.06.2021

Bediener: Alle

☐ Ausdruck mit Artikeldetailsummen

Start Bildschirm Drucker Keine Ausgabe Schließen

Die Bedienerabrechnung erreicht man über den gleichlautenden Button in der Hauptmaske oder über „Funktionen - Bedienerabrechnung“ im Boniersystem.

Bei Aufruf über das Boniersystem hat der Benutzer keine Möglichkeit, Einstellungen zu verändern: Das Programm gibt die Bedienerabrechnung des angemeldeten Bedieners für das aktuelle Kassendatum auf Drucker aus und kehrt zum Boniersystem zurück. Damit wird vermieden, dass Bediener die Daten anderer Bediener einsehen können.

Bei Aufruf über die Hauptmaske entscheiden die aktive Passwortebeine, sowie die Option **Stammdaten - Einstellungen pro Arbeitsplatz - Allgemein: Bedienerabrechnung bei Passwort 2 mit Code** über den Modus, wie die Bedienerabrechnung geöffnet wird: Ist der

letztgenannte Parameter eingeschaltet und die aktive Passwortebeine „2“, so wird beim Aufruf der manuelle Code des Bedieners verlangt, mit dem er sich im Boniersystem anmeldet. Die Bedienerabrechnung wird dann genauso automatisiert ausgegeben wie im Boniersystem, ohne Eingriffsmöglichkeit des Benutzers.

Ist der Parameter ausgeschaltet oder die aktive Passwortebeine ungleich „2“, kann der Benutzer vor der Ausgabe diverse Einstellungen verändern:

- **Datum von-bis:** es können die Bedienerabrechnungen für einen oder mehrere Tage gleichzeitig ausgegeben werden.
- **Bediener:** es können die Bedienerabrechnungen für einen oder mehrere Bediener gleichzeitig ausgegeben werden. Standardmäßig sind alle Bediener in der Drop-down-Auswahlliste angehakt. **Mit Bediener Auswahlhilfe von-bis** kann ein Bereich von Bedienern angehakt werden, dies erspart es, jeden Bediener in diesem numerischen Bereich einzeln anhaken zu müssen.
- **Ausdruck mit Artikeldetailsummen:** vgl. [Stammdaten - Artikel - Diverses: Bei „Bedienerabrechnung-Artikeldetailsummen“ anführen](#). Der Parameter ist standardmäßig aktiviert, wenn [Stammdaten - Einstellungen allgemein - Allgemein: Bedienerabrechnung: Standard mit Artikeldetailsummen](#) aktiviert ist.
- **Ausgabeart:** Bildschirm, Drucker oder keine Ausgabe.

Um auf die Bedienerabrechnung zugreifen zu können (sowohl über die Hauptmaske als auch im Boniersystem), muss in der aktiven Passwortebeine der Programmpunkt „Bedienerabrechnung“ erlaubt sein (vgl. [Stammdaten - Passwörter](#)).

Schicht-Ende löschen, Schicht 1, Schicht 2, Gesamt

Diese Schaltflächen sind nur sichtbar, wenn [Stammdaten - Einstellungen allgemein - Allgemein: Bedienerabrechnung: 2-Schicht-Modus](#) aktiviert ist. Dies dient dazu, zwei separate Bedienerabrechnungen ausgeben zu können, wenn ein Bediener in zwei Tagesschichten arbeitet und am Ende jeder Schicht abgerechnet wird.

Bei der ersten Abrechnung erscheint die Frage „Schicht-Ende eintragen?“. Wird dies mit „Ja“ bestätigt, so wird im Protokoll ein Datensatz eingefügt, der den Schichtwechsel markiert.

In der Maske Bedienerabrechnung können – sofern die Voraussetzungen für Einstellungsänderungen durch den Benutzer gegeben sind (s.o.) – mit **Schicht 1** die Daten bis zum Schichtwechsel und mit **Schicht 2** die Daten ab dem Schichtwechsel ausgegeben werden. Mit **Gesamt** wird eine Auswertung über den gesamten Zeitraum ausgegeben.

Schicht-Ende löschen: Dies ermöglicht es, ein bei einer vorangegangenen Bedienerabrechnung eingetragenes Schicht-Ende wieder zu entfernen.

Protokolle, Inventurlisten bei Bedienerabrechnung mit ausgeben

Pro Bediener kann eingestellt werden, dass bei der Bedienerabrechnung abgespeicherte Protokolle oder Inventurlisten mit ausgegeben werden. Vgl. [Stammdaten - Bediener - Erweitert: Protokolle bei Bedienerabrechnung mit ausgeben](#) bzw. [Inventurlisten bei Bedienerabrechnung mit ausgeben](#). Zum Abspeichern von Protokollen und Inventurlisten s. [Auswertungen - Protokoll](#) bzw. [Inventurliste](#).

Bedienerabrechnung

Kassendatum: 16.06.2021

Datum von-bis 16.06.2021 16.06.2021

Bediener: Alle

☐ Ausdruck mit Artikeldetailsummen

Schicht-Ende löschen

Schicht 1 Schicht 2 Gesamt

Bildschirm
Drucker
Keine Ausgabe

Schließen

Kassen-Ist-Bestand eingeben

Diese Funktion wird aktiviert mit [Stammdaten - Einstellungen allgemein - Allgemein: Bedienerabrechnung: Kassen-Ist-Bestand](#). Zusätzlich kann dort mit der Einstellung Eingabe **nur 1x pro Tag möglich** bestimmt werden, dass die Eingabe nur einmal täglich vorgenommen werden kann.

Die Bediener werden dadurch verpflichtet, bei der Bedienerabrechnung den Bestand ihrer Geldtasche anzugeben. Die Eingabe kann für alle Währungen, die unter [Stammdaten - Währungen](#) angelegt sind, separat erfolgen. Als Eingabeerleichterung kann bei den Währungen *Euro* und *Schweizer Franken* die Eingabe erfolgen, indem man die jeweilige Anzahl der Zahlungsmittel (Anzahl der 5-Euro-Scheine, Anzahl der 10-Euro-Scheine, etc.) eingibt. Bei allen anderen Währungen kann die Eingabe nur als eine Summe erfolgen. Man kann auch bei den beiden oben genannten Währungen die Eingabe als eine Summe tätigen, indem man **Nur Gesamtsumme angeben** anklickt.

Die Maske „Kassen-Ist-Bestand eingeben“ erscheint nicht, wenn die Bedienerabrechnung in dem Modus geöffnet wird, in dem mehrere Bediener gleichzeitig abgerechnet werden können (s.o.).

Kassen-Istbestand eingeben

Euro

CHF

Währungssymbol antippen, um entsprechendes Feld zu aktivieren

Anzahl		Anzahl	
5 Euro	0	1 Cent	15
10 Euro	17	2 Cent	12
20 Euro	12	5 Cent	19
50 Euro	8	10 Cent	25
100 Euro	4	20 Cent	30
200 Euro	2	50 Cent	27
500 Euro	0	1 Euro	32
		2 Euro	16

Nur Gesamtsumme angeben

7	8	9	
4	5	6	
1	2	3	
,	0	C	<-

EUR	1.697,34
CHF	0,00
USD	0,00

Abrechnen

OK

Bed.-Abrechnung nicht ausgeben ('Blind-Abrechnung')

Mit Aktivierung des gleichlautenden Parameters in [Stammdaten - Einstellungen allgemein - Allgemein: Bedienerabrechnung](#) wird die Bedienerabrechnung nicht ausgegeben. Dies gilt nur, wenn die Bedienerabrechnung nicht in dem Modus geöffnet wird, in dem mehrere Bediener gleichzeitig abgerechnet werden können (s.o.).