

Bedienerabrechnung

Die Bedienerabrechnung liefert eine Auswertung, auf deren Grundlage die Abrechnung mit dem jeweiligen Bediener erfolgen kann.

Bei **Einstellungen - Einstellungen allgemein - Allgemein: Bedienerabrechnung** finden sich mehrere Optionen, welche Informationen auf der Bedienerabrechnung angeführt werden sollen, wie die Darstellung erfolgen soll und welche Zusatzfunktionen verfügbar sein sollen (z.B. Eingabe des Kassen-Ist-Bestandes). S. auch **Stammdaten - Bediener - Erweitert - Diverses: Bedienerabrechnung**.

The screenshot shows the 'MELZER X3000 - Bedienerabrechnung' window. On the left is a dark sidebar with the MELZER X3000 logo and a 'Zurück' button. The main area is light gray and contains the following fields: 'Kassendatum: Di. 19.03.2024', 'Datum von-bis' with two date pickers set to '19.03.2024', 'Bediener: Alle' with a dropdown arrow, and an unchecked checkbox 'Ausdruck mit Artikeldetailsummen'. At the bottom, there is a 'Start' button, a printer selection menu (currently showing 'Bildschirm', 'Drucker', and 'Keine Ausgabe'), and a printer model dropdown set to 'HP LJ300-400 color M351-M451 PCL 6'. The bottom left corner shows the date and time: 'Di. 19.03.2024 12:18:13'.

Die Bedienerabrechnung erreicht man auch im Boniersystem über „Funktionen - Bedienerabrechnung“.

! INFO

Bei Aufruf über das Boniersystem hat der Benutzer keine Möglichkeit, Einstellungen zu verändern: Das Programm gibt die Bedienerabrechnung des angemeldeten Bedieners für das aktuelle Kassendatum auf Drucker aus und kehrt zum Boniersystem zurück. Damit wird vermieden, dass Bediener die Daten anderer Bediener einsehen können.

Bei Aufruf über die Hauptmaske entscheidet die aktive Passwordebene, sowie die Option **Einstellungen - Einstellungen pro Arbeitsplatz - Allgemein: Bedienerabrechnung bei Passwort 2 mit Code** über den Modus, wie die Bedienerabrechnung geöffnet wird: Ist der letztgenannte Parameter eingeschaltet und die aktive Passwordebene „2“, so wird beim Aufruf der

manuelle Code des Bedieners verlangt, mit dem er sich im Boniersystem anmeldet. Die Bedienerabrechnung wird dann genauso automatisiert ausgegeben wie im Boniersystem, ohne Eingriffsmöglichkeit des Benutzers.

Ist der Parameter ausgeschaltet oder die aktive Passwortebeine ungleich „2“, kann der Benutzer vor der Ausgabe diverse Einstellungen verändern:

- **Datum von-bis:** es können die Bedienerabrechnungen für einen oder mehrere Tage gleichzeitig ausgegeben werden.
- **Bediener:** es können die Bedienerabrechnungen für einen oder mehrere Bediener gleichzeitig ausgegeben werden. Standardmäßig sind alle Bediener in der Drop-down-Auswahlliste angehakt.
 - **Mit Bediener Auswahlhilfe von-bis** kann ein Bereich von Bedienern angehakt werden, dies erspart es, jeden Bediener in diesem numerischen Bereich einzeln anhaken zu müssen.
- **Ausdruck mit Artikeldetailsummen:** vgl. [Stammdaten - Artikel - Diverses: Bei „Bedienerabrechnung-Artikeldetailsummen“ anführen](#). Der Parameter ist standardmäßig aktiviert, wenn [Einstellungen - Einstellungen allgemein - Allgemein: Bedienerabrechnung: Standard mit Artikeldetailsummen](#) aktiviert ist.
- **Ausgabeart:** Bildschirm, Drucker oder keine Ausgabe.

Um auf die Bedienerabrechnung zugreifen zu können (sowohl über die Hauptmaske als auch im Boniersystem), muss in der aktiven Passwortebeine der Programmpunkt „Bedienerabrechnung“ erlaubt sein (vgl. [Einstellungen - Passwörter](#)).

Schicht-Ende löschen, Schicht 1, Schicht 2

Diese Schaltflächen sind nur sichtbar, wenn [Einstellungen - Einstellungen allgemein - Allgemein: Bedienerabrechnung: 2-Schicht-Modus](#) aktiviert ist. Dies dient dazu, zwei separate Bedienerabrechnungen ausgeben zu können, wenn ein Bediener in zwei Tagesschichten arbeitet und am Ende jeder Schicht abgerechnet wird.

IN DER BONIERMASKE

Bei der ersten Abrechnung erscheint die Frage „Schicht-Ende eintragen?“. Wird dies mit „Ja“ bestätigt, so wird im Protokoll ein Datensatz eingefügt, der den Schichtwechsel markiert.

In der Maske Bedienerabrechnung können – sofern die Voraussetzungen für Einstellungsänderungen durch den Benutzer gegeben sind (s.o.) – mit **Schicht 1** die Daten bis zum Schichtwechsel und mit **Schicht 2** die Daten ab dem Schichtwechsel ausgegeben werden. Mit Klick auf **Start** wird eine Auswertung über den gesamten Zeitraum ausgegeben.

Schicht-Ende löschen: Dies ermöglicht es, ein bei einer vorangegangenen Bedienerabrechnung eingetragenes Schicht-Ende wieder zu entfernen.

Protokolle, Inventurlisten bei Bedienerabrechnung mit ausgeben

Pro Bediener kann eingestellt werden, dass bei der Bedienerabrechnung abgespeicherte Protokolle oder Inventurlisten mit ausgegeben werden. Vgl. [Stammdaten - Bediener - Erweitert: Protokolle bei Bedienerabrechnung mit ausgeben](#) bzw. [Inventurlisten bei Bedienerabrechnung mit ausgeben](#). Zum Abspeichern von Protokollen und Inventurlisten s. [Auswertungen - Protokoll](#) bzw. [Inventurliste](#).

MELZER X3000 - Bedienerabrechnung

MELZER X3000

Zurück

Kassendatum: Di. 19.03.2024

Datum von-bis 19.03.2024 19.03.2024

Bediener: Alle

☐ Ausdruck mit Artikeldetailsummen

Schicht-Ende löschen

Schicht 1 Schicht 2 Start

Bildschirm Drucker Keine Ausgabe

HP LJ300-400 color M351-M451 PCL 6

Di. 19.03.2024 12:19:39

Kassen-Ist-Bestand eingeben

Diese Funktion wird aktiviert mit [Einstellungen - Einstellungen allgemein - Allgemein: Bedienerabrechnung: Kassen-Ist-Bestand](#). Zusätzlich kann dort mit der Einstellung Eingabe **nur 1x pro Tag möglich** bestimmt werden, dass die Eingabe nur einmal täglich vorgenommen werden kann.

Die Bediener werden dadurch verpflichtet, bei der Bedienerabrechnung den Bestand ihrer Geldtasche anzugeben. Die Eingabe kann für alle Währungen, die unter [Einstellungen - Währungen](#) angelegt sind, separat erfolgen. Als Eingabeerleichterung kann bei den Währungen *Euro* und *Schweizer Franken* die Eingabe erfolgen, indem man die jeweilige Anzahl der Zahlungsmittel (Anzahl der 5-Euro-Scheine, Anzahl der 10-Euro-Scheine, etc.) eingibt. Bei allen anderen Währungen kann die Eingabe nur als eine Summe erfolgen. Man kann auch bei den beiden oben genannten Währungen die Eingabe als eine Summe tätigen, indem man **"Nur Gesamtsumme angeben"** anklickt.

! INFO

Die Maske „Kassen-Ist-Bestand eingeben“ erscheint nicht, wenn die Bedienerabrechnung in dem Modus geöffnet wird, in dem mehrere Bediener gleichzeitig abgerechnet werden können (s.o.).

← Zurück
Kassen-Istbestand eingeben

EUR

CHF

Währungssymbol antippen, Anzahl der Einheiten angeben

	5 Euro
	10 Euro
	20 Euro
	50 Euro
	100 Euro
	200 Euro
	500 Euro

	1 Cent
	2 Cent
	5 Cent
	10 Cent
	20 Cent
	50 Cent
	1 Euro
	2 Euro

EUR
CHF
USD

7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	C

OK

Nur Gesamtsumme angeben

Bed.-Abrechnung nicht ausgeben ('Blind-Abrechnung')

Mit Aktivierung des gleichlautenden Parameters in [Einstellungen - Einstellungen allgemein - Allgemein: Bedienerabrechnung](#) wird die Bedienerabrechnung nicht ausgegeben. Dies gilt nur, wenn die Bedienerabrechnung nicht in dem Modus geöffnet wird, in dem mehrere Bediener gleichzeitig abgerechnet werden können (s.o.).