

Waage

Allgemein

! INFO

Lizenzpflichtiges Modul. Pro Anschluss.

Für Waagen wird das Protokoll *"Checkout-Dialog 02/04"* unterstützt. Der Anschluss erfolgt Seriell. Es kann das Gewicht von Artikeln eingelesen werden, dadurch wird der Verkaufspreis errechnet. Beschreibung der genauen Funktionsweise siehe [Handbuch MELZER X3000](#) - Kapitel ["Waage"](#).

Einstellungen MELZER X3000

Einstellungen welche gesetzt werden müssen.

Stammdaten → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte ["Schnittstellen"](#)
 - ["Waage"](#)
 - *"Checkout-Dialog 02/04"* aus dem Drop-Down Menü wählen.
 - *"COM"* Port wählen.
- ["COM-Einstellungen"](#)
Einstellungen der Waage beachten.

Artikel

Bei Artikeln deren Gewicht über eine angeschlossene Waage eingelesen werden soll, muss der Parameter *"Waagartikel"* unter ["Diverses → Waage"](#) aktiviert werden. Zusätzlich kann ein *"Tara in Gramm"* hinterlegt werden, welches vom Gesamtgewicht abgezogen wird (Verpackung).

Preis: Es muss der Preis pro 100g bzw. pro KG hinterlegt werden. Abhängig von ["Einstellungen pro Arbeitsplatz → Schnittstellen"](#), Parameter **"Preis pro KG (ansonsten pro 100g)"**

- Maximaler Preis pro 100g bzw. KG = € 99,90

Lager

Waagartikel können wie ein normaler Artikel im Lager mitgeführt werden. Folgendes ist jedoch zu beachten:

- Bei **VK-Artikel**
 - Lagerzuordnung über die Rezepturliste eingeben.
 - Als Abbuchungsmenge *"1 Gramm"* angeben. Die genaue Abbuchungsmenge wird dann automatisch pro Bonierung abgezogen.

- Der Verkaufspreis wird mit *"Preis pro 100g"* eingestellt und bei der Bonierung genau berechnet.
- Bei **EK-Artikel = VK-Artikel**
 - Keine Rezeptur erforderlich, Das Gewicht welches von der Waage auf die Kasse übertragen wird, wird vom Lager abgezogen.
 - Verkaufspreis wird wie oben beschrieben berechnet.
 - Falls ein Lager mitgeführt wird ist es besser, Waagartikel als *"EK=VK"* Artikel zu definieren.